

Objektlista XML

Teknisk manual

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Introduktion.....	3
Beskrivning	3
Url	3
Obligatoriska inparametrar	3
Andra viktiga parametrar	3
Inparametrar för selektion av objekt	4
Inparametrar för att styra listans utseende	5
Inställningar i XMLconfig.xml	6
Teckenkodning	9

Revisionshistoria

1.0	2007-12-19	CE	Dokumentet upprättat.
1.1	2008-09-01	TB	Lagt till KommandeForsaljningar som inparameter
1.2	2011-05-18	TB	Utökad stöd för kommandeforsaljningar, ny inparameter iextra
1.3	2011-10-05	TB	Stöd för Latitude och Longitude
1.4	2012-12-13	CF	Stöd för sortering på Kontraktsdag

INTRODUKTION

BESKRIVNING

URL

<http://net.sfd.se/Gateway.aspx?SFDGatewayID=58&DBSpace=26301>

OBLIGATORISKA INPARAMETRAR

Namn	Exempelvärde	Kommentar
DBSpace	14628	Identifikatorn för ett firma eller ett förbund. Används dels för att välja ut alla objekt som hör till firman eller förbundet och dels för att bygga upp en sökväg för att eventuellt läsa en inställningsfil

ANDRA VIKTIGA PARAMETRAR

Namn	Exempelvärde	Kommentar
Develop	1	Vid developläge läses objekten från databasen Wally istället för Alice
DevelopLocal	1	Inställningsfiler läses från den lokala mappen "Objektlista" istället för från kundarean.

INPARAMETRAR FÖR SELEKTION AV OBJEKT

Namn	Exempelvärde	Kommentar
firmanr	14628 eller 14628, 26301	En lista på en eller flera firmanummer.
fi	14628 eller 14628, 26301	Samma som firmanummer.
l	14	Länskod
lk	141	Län-kommun-kod.
lkf	14181	Kod för att identifiera län, kommun och församling.
X1	6500000	Används tillsammans med parametrarna X2, Y1 och Y2 för att bilda en geografisk box.
X2	6420000	Används tillsammans med parametrarna X1, Y1 och Y2 för att bilda en geografisk box.
Y1	1500000	Används tillsammans med parametrarna X1, X2 och Y2 för att bilda en geografisk box.
Y2	1650000	Används tillsammans med parametrarna X1, X2 och Y1 för att bilda en geografisk box.
objtyp	5, eller 1,2,3	En lista på en eller flera objektstyper.
boform	12 eller 1,4,12,14	En lista på en eller flera boendeformer.
Boforms		
Minpris	1200000	Minsta tillåtna pris
Maxpris	3000000	Högsta tillåtna pris
Nyprod	1	Kan endast vara 1, Nyprod = 0 påverkar inte urvalet.
Minboa	65	Minsta tillåtna boendeyta
Maxboa	231	Största tillåtna boendeyta
omrade	Centrum	Textmässig matchning på område.
Byteskrav	0 eller 1	För att välja de med eller utan byteskrav.
Noprojobj	1	För att välja de objekt vars projuniknr är null eller 0
Minavgift	2500	Minsta tillåtna månadsavgift
Maxavgift	5200	Största tillåtna avgift

Minareal	500	Minsta tillåtna tomtareal
Maxareal	2500	Största tillåtna tomtareal
Minrum	4	Minsta antalet tillåtna rum
Maxrum	6	Största antalet tillåtna rum
Visn	1	De objekt som har en giltig visningstid
RefObjectsToday	1	Visar bara dagens referensobjekt
RefObjectContractDays	25	Visar referensobjekt vars kontraktsdatum ligger 25 dagar ifrån dagens datum. Denna används som "senast sålda objekt".
Visnfom	5	De objekt som har en giltig visningstid med början om minst 5 dagar.
Visntom	12	De objekt som har en giltig visningstid som slutar inom 12 dagar.
RefObject	0	Reglerar vilka referensobjekt som visas 0 = None(default) 1 = Included 2 = IncludedSortedLast 3 = Only 4 = AlwaysLast
Sort	NrOfRooms	Sorterar på: Municipality = Kommun Area = Område Address = Adress LivingArea = Boarea NrOfRooms = Rum Price = Pris AnnonsTid = AnnonsTid Kontraktsdatum = Kontraktsdag
Desc	0	0 = Sorterar stigande 1 = Sorterar fallande
PageSize	1000	Antal objekt per sida i listan
PageNumber	1	Startsida om det finns flera sidor i listan
KommandeForsaljningar	1	1= Hämtar kommande försäljningar 2=Kommande + till salu
Iextra	12000	Filter på iextra

INPARAMETRAR FÖR ATT STYRA LISTANS UTSEENDE

Namn	Exempelvärde	Kommentar
------	--------------	-----------

Custom	1	Om Custom = 1 läses parametrar för listans utseende från kundarean. Den obligatoriska parameters DBSpace avgör för vilket firmanr som filen läses.
--------	---	--

INSTÄLLNINGAR I XMLCONFIG.XML

Namn	Exempelvärde	Kommentar
CssFile	NewStyles.css	Läser in och skapar länkar till css-filen från mappen objektlista.
UseTemplates	0 eller 1	Om värdet är 1 används templates för de olika objekttyperna.
UseAlternateTemplates	0 eller 1	Om värdet är 1 används en alternerande template för varannan rad.
FirstObjectImageByGroup	Badrum	Letar efter en presentationsbild för objektet vars kategori är satt till exempelvis badrum.
FirstObjectImageByCategory	1	Letar efter en presentationsbild för objektet vars kategori är att till denna kategori, t.ex. 1.
ListLayout	0 eller 1	Reglerar utseendet på listan 0 = standard 1 = matris
NrOfCols	4	Antal kolumner vid ListLayout = matrisstil.
MatrixBoxWidth	120	Storleken i pixlar på en ruta i matrisen.
CenterMatrixImage	0 eller 1	Enable/Disable centrering av bilden vid matrisstil
TableWidth	550	Bredden i pixlar för hela listan.
PageSize	25	Antal objekt på varje sida. För att inte använda sidbrytning sätt detta värde högt, t.ex. 1000.
ImageWidth	120	Bredden på varje bild i

		pixlar.
ImageHeight	60	Höjden på varje bild i pixlar.
CropImageX	100	Beskär bilden i x-led. Bredd i pixlar.
CropImageY	150	Beskär bilden i y-led. Höjd i pixlar.
SeparateObjectTypes	0 eller 1	Om värdet är 1 skrivs listan ut sorterad men inom respektive boendeform. Om värdet är 0 tas ingen hänsyn till boendeformen.
MatrixSeparateObjectTypesOnNewLine	0 eller 1	Om värdet är 1 och ListLayout = matrisstil sker "radbrytning" mellan varje objekttyp i matrisen.
ShowPageSizeDD	0 eller 1	Om värder är 1 visas en DropDown i listans "pager" där sidstorlek kan väljas.
ObjectTypeHeader	0 eller 1	Om värdet är 1 visas en beskrivning ovanför varje ny grupp med objekttyper.
ShowTopPager	0 eller 1	Enable/Disable top pager
ShowBottomPager	0 eller 1	Enable/Disable bottom pager.
ShowPagerInfo	0 eller 1	Reglerar om extra information skall visas i pagern, t.ex. "Visar objekt 1 -10 av 30".
ShowListHead	0 eller 1	Reglerar om en överskrift skall visas eller inte.
WriteDocumentHead	0 eller 1	Reglerar om omgivande HTML-kod så som <body> och <html> skall skrivas ut eller ej.
WriteScriptBeforeTable	0 eller 1	Reglerar om standard JavaScript skrivs ut före tabellen eller ej.
WriteJavaScript	0 eller 1	Reglerar huruvida standard JavaScript skall skrivas ut eller inte.
PagerStyleClass	PagerClass	Namnet på klassen i css-filen som varje länk i Pagern lyder under.

EmptySearchResultPage	NoSearchResult.html	Namnet på filen som skall visas eller http-adressen som skall anropas då sökresultatet blev tomt.
ShowExtendedObjectTypeDescriptions	0 eller 1	Om värdet är 1 visas texten för objektet från boformhelp annars från objekttyphelp.
ShowCustomObjectTypeDescriptions	0 eller 1	Om värdet är 1 och det finns med ett värde för den aktuella objekttypen i sektionen LivingTypeDescriptions i Config-filen kommer denna att användas istället.
ShowFirstExhibitionTime	0, 1 eller 2	Reglerar hur visningstider visas för varje objekt: 0 = aldrig 1 = alltid 2 = bara då visn=1 eller visntom, visnfom har ett värde.
ReferenceObjectDisplay	Referensobjekt	Den text, alternativt http-adress till den bild som skall visas istället för priset på ett referensobjekt.
ShowListSortHeaders	0 eller 1	Reglerar om kolumnhuvud med sorteringsfunktion skall visas eller ej.
JavaScriptFileName	Javafil.js	Om parametern finns med och har ett värde skrivs en länk till denna fil ut i listan och gör funktionaliteten däri tillgänglig.
PageNumberSeparator	 	Text att skriva mellan sidnummren i pagern
PagerTableClass		Namnet på klassen i css-filen som Pager table lyder under.
PageArrowRight	http://...	http-adress till bilden för "nästa sida"
PageArrowLeft	http://...	http-adress till bilden för "nästa sida"
NumberFormatSeparator	,	Den eller de tecken som skall skilja talgrupperna

		åt.
CurrentPageStyleClass	CurrentPagerHref	Namnet på klassen i css-filen som den aktuella länken i Pagern lyder under.
BodyOnLoadScript	Alert('hejsan');	Eventuellt script som skall köras första gången sidan laddas. Kan med fördel kombineras med JavaScriptFileName
BodyCSSClass	TableBody	Namnet på klassen i css-filen som page body lyder under.
LinksOnReferenceObjects	0 eller 1	Reglerar om referensobjekt öppnar en objektpresentation eller inte.
BRAfterTemplateValue	0 eller 1	Om 1 skrivs ut efter varje template-värde.
EnhetTemplateValue	0 eller 1	Om 1 så används standardvärden på enhetsbeteckningar i suffix: "kvm", "rok", "kr/mån", "kr/bud"
PrefixTemplateValue	0 eller 1	Om 1 så används standardvärden på enhetsbeteckningar i prefix: "tomtareal"
DisregardImageSize	0 eller 1	Om 1 så används originalbilden som den laddades upp till oss.
DefaultSortColumn	Boarea	Sätter default sorteringskolumn. Giltiga värden är kolumnerna i databasen.
DefaultSortOrder	0 eller 1	Ascending eller Descending
DefaultSortCommand	Price	Sätter default sorteringskommando
LimitTopSearch	0 - *	Antalet som ska returneras

TECKENKODNING

[ISO-8859-1](#)